

Configuration logiciel e-mail chez ALL2ALL, serveur maximusconfessor.all2all.org

Sommaire

1. Accès par un logiciel de messagerie
 - 1.1 Configuration du serveur entrant
 - 1.2 Configuration du serveur sortant
2. Utilisation du webmail
3. Mise en place des messages de vacances ou redirection vers une autre adresse e-mail chez ALL2ALL ou ailleurs

Pour pouvoir utiliser votre compte de messagerie sur le réseau ALL2ALL, deux solutions s'offrent à vous : soit disposer d'un logiciel de messagerie, tel que Mozilla Thunderbird, Apple Mail, Outlook, etc., soit accéder à votre messagerie par le webmail d'ALL2ALL.

Nous conseillons l'utilisation de Mozilla Thunderbird qui peut être téléchargé librement à l'adresse suivante : <http://www.mozilla.org/> et qui intègre parfaitement le protocole IMAP, notamment pour le contrôle en direct de l'utilisation de votre quota sur le serveur.

1. Accès par un logiciel de messagerie

1.1 Configuration du serveur entrant

Ouvrez votre logiciel e-mail et sélectionnez le menu "Ajouter nouveau compte e-mail". Voici en bref les paramètres qu'il faut saisir dans le formulaire de création de compte de messagerie de votre logiciel :

Nom du serveur entrant : maximusconfessor.all2all.org

Protocole : IMAP ou POP3 (au choix)

Nom d'utilisateur (username) : votre username (p. ex. exemple0001)

Mot de passe (password) : votre password

Options avancées : utiliser/activer connexion sécurisée, activer SSL

Port (nécessaire si votre logiciel vous le demande) :

- si vous utilisez le protocole POP3S : Port **995**
- si vous utilisez le protocole IMAPS : Port **993**

Pour pouvoir effectuer cette configuration, vous devez avoir reçu de la part de votre administrateur e-mail, vos codes d'accès, c-à-d un username et password personnel. Veillez à ce que le password soit sûr et qu'il ne figure pas dans un dictionnaire. Un bon mot de passe est composé de

lettres et chiffres arbitraires et dispose d'au moins 8 caractères. Un mot de passe trop faible sera à terme détecté par un attaquant distant et vous pourriez ne plus être la seule personne ayant accès à votre messagerie ALL2ALL ! N'hésitez donc pas à redemander à votre administrateur un nouveau mot de passe.

Voici la **différence entre POP3 et IMAP** : Avec le protocole POP3, vous allez toujours vider votre boîte de messagerie au départ du serveur de courrier, ensuite tous les messages sont gérés localement sur votre ordinateur, et n'existent plus sur le serveur. Si vous avez un problème avec votre ordinateur, vos archives mails pourront être en danger.

Avec le protocole IMAP vos messages restent sur le serveur (INBOX, Sent et Trash) et uniquement les en-têtes sont téléchargées sur votre logiciel local. Lorsque vous cliquez sur un message, une copie est gérée sur votre ordinateur mais le message original reste sur le serveur. Le protocole IMAP convient pour cela parfaitement pour des ordinateurs portables ou à portée de main (PDA ou GSM). Il est également intéressant lorsqu'on se connecte au départ de plusieurs logiciels e-mail ou endroits géographiques sur la même boîte de messagerie, p. ex. si on utilise de temps en temps le webmail.

Avec le protocole IMAP vous pouvez également créer des sous-répertoires pour mieux organiser votre messagerie sur le serveur.

Lorsque vous utilisez le protocole IMAP, il faut surveiller votre **quota** d'espace de stockage utilisé sur le serveur.

Quota de stockage par défaut d'un compte IMAP : 25MB

Il faut également veiller d'utiliser régulièrement la fonction "**vider la poubelle**" dans votre logiciel e-mail pour purger le répertoire des messages prévus à l'effacement.

1.2 Configuration du serveur sortant

Il est généralement suffisant d'utiliser **le serveur SMTP (serveur de courrier sortant) de votre fournisseur d'accès**, ex. relay.skynet.be. Vous pouvez obtenir le nom exact du serveur sortant de votre fournisseur d'accès internet en contactant son support. Si vous utilisez déjà un compte de messagerie chez votre fournisseur d'accès, configuré dans le même logiciel, vous avez généralement accès à un serveur sortant. Il suffit alors de le partager avec votre nouveau compte ALL2ALL. Cela se fait automatiquement avec la plupart des logiciels e-mail.

Si vous avez besoin de configurer votre serveur sortant chez ALL2ALL, par exemple si vous utilisez un ordinateur portable ou pour une autre raison, vous pouvez le faire dans le même formulaire de configuration de votre logiciel de messagerie.

Comme le serveur de courrier sortant d'ALL2ALL ne se trouve pas sur le même réseau que votre ordinateur, il est nécessaire d'utiliser certains paramètres avancés, notamment l'authentification et le SSL :

Nom du serveur sortant : maximusconfessor.all2all.org (même nom que l'entrant)

Authentification : activer authentification par password en clair

Nom d'utilisateur (username) : votre username (p. ex. user0001)

Mot de passe (password) : votre password

certaines logiciels e-mail permettent de cocher même codes d'accès que pour le courrier entrant

Options avancées : utiliser/activer connexion sécurisée, activer SSL

Port : 465

Taille maximale d'un message : 12MB

2. Utilisation du webmail

L'utilisation du webmail est très simple. Il vous faut uniquement votre username et password et un accès à un logiciel de navigation web. Vous pouvez consulter votre boîte de messagerie par exemple à partir de n'importe quel cybercafé.

Adresse du webmail : <https://twig.all2all.org/>

Nom d'utilisateur : (username) : votre username (p. ex. user0001)


Mot de passe (password) : votre password

Serveur : sélectionnez "nouveau serveur, maximusconfessor"



Attention si vous utilisez le webmail et un logiciel de messagerie : le webmail utilise toujours le protocole IMAP. Idéalement, votre logiciel de messagerie devrait aussi utiliser le protocole IMAP ou doit être éteint lors de votre utilisation du webmail, sinon vous allez avoir des accès concurrentiels ce qui donne l'impression que vos messages "disparaissent" d'une manière mystérieuse.

Lors de votre première utilisation du webmail, il convient de paramétrer plusieurs valeurs de préférence, notamment votre adresse e-mail. C'est l'adresse e-mail qui apparaîtra dans le champs "De: " des messages que vous allez envoyer à partir du webmail. Pour cela allez dans la rubrique "Messagerie" du webmail et puis allez dans "Préférences". Il est important de saisir votre adresse e-mail exactement de la même manière comme vous l'avez reçu de la part de votre administrateur.



Vous pouvez également paramétrer dans cette rubrique le choix de langue du webmail. Allez pour cela dans la section "Général". Si vous sélectionnez par exemple "Français", toute l'interface apparaîtra désormais en français.



3. Mise en place des messages de vacances ou redirection vers une autre adresse e-mail chez ALL2ALL ou ailleurs

Pour toutes ces demandes particulières, il faut vous adresser à votre administrateur de messagerie, c-à-d la personne qui vous a communiqué vos codes d'accès. Elle peut mettre en place pour vous des messages de vacances et des redirections dans son interface de gestion de messagerie ALL2ALL.



(c) Copyright 2005 Moving Art Studio ALL2ALL
Version 0.1 du 15.12.2005